



Camping Plage Bernard - Centre de villégiature en nature

www.campingbernard.com - info@campingbernard.com

Gestion R.P.R. inc. 100 rue Bernard, Ste-Mélanie, J0K3A0 450-7562560

PROCÉDURE pour éviter le débranchement des appareils Apple

Cette note est là pour vous aider à configurer correctement vos appareils Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch ou Apple Vision Pro) lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi du camping. Cela permet d'assurer une connexion stable et sécuritaire pour tous.

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Vision Pro

(Système requis : iOS 14, iPadOS 14, visionOS ou plus récent)

1. Ouvrez l'application Réglages, puis touchez Wi-Fi.
2. Si vous n'êtes pas connecté, touchez Modifier en haut à droite.
3. Appuyez sur le bouton Info (i) à côté du nom du réseau PlageBernard.
4. Sélectionnez l'option Adresse Wi-Fi privée :
 - Si vous avez iOS 18 ou plus, choisissez **Désactivée**.
 - Si vous avez une version plus ancienne, désactivez simplement l'option Adresse Wi-Fi privée.
 - Il est possible que les choix soient : non, statique ou dynamique. Choisissez « non » et « autoriser le suivi ».

Mac

(Système requis : macOS Sequoia ou plus récent)

1. Cliquez sur le menu Pomme () > Réglages Système > Wi-Fi (dans la barre de gauche).
2. Cliquez sur Détails ou Info à côté du nom du réseau PlageBernard.
3. Dans la section Adresse Wi-Fi privée, choisissez **Désactivée**.

Pourquoi c'est important ?

Ces réglages permettent d'éviter les problèmes de connexion liés à l'adresse Wi-Fi privée, surtout sur les réseaux partagés comme ceux de notre camping.

Si vous avez besoin d'aide, il nous fera plaisir de vous assister à l'accueil.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTE. BON SÉJOUR !